


ESTRUCTURA



SOFTWARE





HERRAMIENTAS DE DISEÑO



- | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Mover* | 7. Texto | 12. Eliminar Objeto* |
| 2. Seleccionar | 8. Tamaño de Línea | 13. Limpiar Pantalla* |
| 3. Lápiz | 9. Color del trazo | 14. Captura |
| 4. Línea | 10. Borrador | 15. Captura Secuencial* |
| 5. Rectángulo | 11. Deshacer | 16. Grabar Video* |
| 6. Circulo | | |


*Aclaraciones:

1. Mano cerrada  para mover imagen, mano abierta  bloquea la imagen y activa la función "Lápiz"
12. Borra elementos seleccionados
13. Borra todos los elementos
15. Permite seleccionar el total de imágenes a capturar y el intervalo de tiempo entre imagen e imagen.
16. La resolución máxima para la grabación de video es de 800x600. Si hay seleccionada una resolución superior no permitirá la grabación de video. El video se graba en formato mp4. Para detener la grabación volver a pulsar icono.

NOTAS

HERRAMIENTAS

- | | | | |
|---|----|---|---|
|  | 1 | - | Mostrar Webcam: Muestra imagen de la Webcam o la de alguna otra cámara que esté conectada al ordenador. |
|  | 2 | - | Tamaño Real |
|  | 3 | - | Ajustar a Pantalla |
|  | 4 | - | Pantalla Completa |
|  | 5 | - | Rotar Imagen 90° a la izda. |
|  | 6 | - | Rotar Imagen 90° a la dcha. |
|  | 7 | - | Recorte |
|  | 8 | - | Brillo: hacer clic sobre el icono para restaurar valores iniciales |
|  | | | 256 |
|  | 9 | - | Saturación: hacer clic sobre el icono para restaurar valores iniciales |
|  | | | 256 |
|  | 10 | - | Contraste: hacer clic sobre el icono para restaurar valores iniciales |
|  | | | 256 |
|  | 11 | - | Reducir / Ampliar |
|  | | | |



Tipo de archivo: Permite seleccionar el formato en el que se guardan las capturas (jpg, png, bmp).

Calidad: Permite seleccionar la calidad en la que se guarda el archivo. A mayor calidad mayor tamaño de archivo y viceversa.

Al seleccionar esta opción la cámara reconocerá el área a capturar automáticamente, siempre que la hoja a capturar este sobre la alfombrilla.

Al seleccionar esta opción, se endereza automáticamente la hoja al realizar la captura si no está correctamente alineada.

Al seleccionar esta opción y realizar la captura se guardaran tres imágenes: una por cada cámara y otra combinando las dos imágenes de las cámaras.

Resolución: Permite seleccionar la resolución de visualización y de captura de la imagen o video (resolución máxima para grabar video 800x600).

Color de escaneo: Permite seleccionar entre color real de la imagen, escala de grises y silueta.

Guardar en: Seleccionando esta opción permite elegir la ubicación donde se guardaran las capturas y videos realizados.

Idioma: Permite seleccionar el idioma a utilizar.

